UTILISATEURS DE WINDOWS® 95, LISEZ CECI!

Nombre de nos jeux ont été développés avant la sortie sur le marché du système d'exploitation Windows® 95. Les instructions suivantes peuvent par conséquent être différentes de celles rédigées à l'attention des utilisateurs MS-DOS. Même si nos titres les plus récents contiennent les instructions et les routines d'installation spécifiques à Windows® 95, nous avons remarqué que certains utilisateurs rencontrent toujours des difficultés.

Pour jouer avec les jeux développés pour le mode MS-DOS: vous pouvez fermer Windows® 95 et redémarrer votre machine en mode MS-DOS. Cependant, à la différence de Windows® 95, le mode MS-DOS ne peut identifier automatiquement votre ordinateur. Vous devez informer manuellement le DOS de tous les périphériques que vous désirez utiliser en fournissant le nom et les emplacements de leurs gestionnaires spécifiques (pour votre information, les gestionnaires de périphériques et les programmes en mode DOS sont spécifiés dans les fichiers **CONFIG.SYS** et **AUTOEXEC.BAT**).

Puisque Windows® 95 ne requiert pas nécessairement de gestionnaires de périphériques, il est possible que certains systèmes ne reconnaissent pas les périphériques.

En suivant les instructions de ce guide, vous allez configurer un raccourci nommé « Commandes MS-DOS » que vous pourrez utiliser pour la plupart des logiciels qui fonctionnent en mode MS-DOS. Nous vous recommandons vivement de garder cette icône correspondante sur votre bureau.

Dans le but de faciliter votre démarche, nous ne nous sommes pas attardés sur les problèmes fondamentaux. Nous espérons que ce guide vous aidera à comprendre le fonctionnement de votre PC et que les difficultés que vous pouvez rencontrer ne sont pas liées au logiciel que vous avez acheté. Electronic Arts, Bullfrog et Origin font leur possible pour que leurs nouveaux logiciels fonctionnent sous Windows® 95 et soient faciles à utiliser.

Avant de commencer, vous devez réunir quelques informations concernant votre ordinateur. Suivez les instructions suivantes en fonction de votre système. Gardez bien à l'esprit qu'elles doivent être utilisées en complément de la documentation de votre PC fournie par le fabricant.

1A. Si vous avez acheté votre PC avec Windows® 95 déjà installé

Avant de commencer à créer une icône, vous devez réunir quelques informations concernant votre gestionnaire de CD ROM sous DOS et son emplacement sur votre disque dur (appelé aussi chemin). Tout dépend de l'endroit où le revendeur ou le fabricant de votre PC l'a placé dans votre système. Le nom de votre gestionnaire de CD ROM peut se trouver dans votre documentation. Généralement, il comporte entre 4 et 8 caractères et se termine par l'extension .SYS.

Exemple: SBCD.SYS/SLCD.SYS/CDMKE.SYS/MTMCDAI.SYS/ATAPI_CD.SYS, etc.

Vous pouvez aussi le repérer en allant dans le DOS et en affichant le contenu de votre fichier **CONFIG.SYS**. Il vous suffit de taper **TYPE CONFIG.SYS <ENTRÉE>** à l'invite C:. S'il se trouve dans ce fichier, il doit avoir la forme suivante: DEVICE=C:\####\####\(gestionnaire de CD) .SYS /D:######

Cette ligne varie en fonction de votre PC mais elle commencera inévitablement par DEVICE ou DEVICEHIGH et doit comporter /D:. Par exemple, DEVICE=C:\SB16\DRV\SBCD.SYS /D:MSCD000

Si vous avez suivi toutes les instructions précédentes mais que vous ne pouvez toujours pas identifier le nom de votre gestionnaire de CD, adressez-vous à votre revendeur ou au fabricant de votre PC. Si vous avez trouvé la ligne, recopiez-la et conservez-la précieusement.

Passez à l'étape n° 2.

1B. Vous avez installé Windows® 95 sur votre PC en ayant déjà une version de Windows et de DOS

Avant de commencer à créer un raccourci, vous devez réunir quelques informations concernant le gestionnaire de CD ROM sous DOS et son emplacement sur votre disque dur (appelé aussi chemin). Généralement, il comporte entre 4 et 8 caractères et se termine par l'extension .SYS. SBCD.SYS/SLCD.SYS/CDMKE.SYS/MTMCDAI.SYS/ATAPI_CD.SYS, etc.

Vous pouvez aussi le repérer en allant dans le DOS et en affichant le contenu de votre fichier **CONFIG.SYS**. Il vous suffit de taper **TYPE CONFIG.DOS <ENTRÉE>** à l'invite C:. S'il se trouve dans ce fichier, il doit avoir la forme suivante: DEVICE=C:\#####\#####\(gestionnaire de CD).SYS /D:######

Cette ligne varie en fonction de votre PC, mais elle commencera inévitablement par DEVICE ou DEVICEHIGH et doit comporter /D:. Par exemple, DEVICE=C:\SB16\DRV\SBCD.SYS /D:MSCD000

Lorsque vous avez trouvé cette ligne, recopiez-la et conservez-la précieusement.

PASSEZ À L'ÉTAPE N° 2.

2. POUR CRÉER UN RACCOURCI (UNE ICÔNE) ET SPÉCIFIER UN CONFIG.SYS ET AUTOEXEC.BAT

Entrez dans Windows® 95 (si vous êtes sous DOS, tapez **EXIT<ENTRÉE>**)

a) Cliquez n'importe où sur le bureau avec le bouton droit de la souris pour afficher un petit menu. Avec le bouton gauche de la souris, appuyez sur **NOUVEAU** puis, avec le bouton gauche, cliquez sur **RACCOURCI**.

b) Le menu « Créer un raccourci » doit s'afficher. Dans la « ligne de commande », tapez **C:\WINDOWS\COMMAND.COM** puis cliquez sur **SUIVANT**. Cliquez sur **TERMINER**.

c) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre nouvelle **icône d'invite MS-DOS** et sélectionnez **PROPRIETES**. Sélectionnez à présent l'onglet **PROGRAMME** en haut de la fenêtre et cliquez sur **PARAMETRES AVANCES**.

d) Le menu « Paramètres Avancés » apparaît. Sélectionnez la boîte de dialogue **Mode MS-DOS** puis cliquez sur l'option **SPECIFIER UNE NOUVELLE CONFIGURATION MS-DOS**. Deux boîtes de dialogue s'ouvrent alors au-dessous.

e) La première boîte de dialogue correspond au fichier **CONFIG.SYS** pour le mode MS-DOS qui est utilisé lorsque Windows® 95 redémarre en mode DOS. Conservez les deux lignes qui apparaissent et ajoutez les lignes suivantes:

Files=40

Buffers=30

Device=C:\(chemin du répertoire de votre CD ROM que vous avez trouvé à l'étape n°1)\(gestionnaire de CD ROM) /D:MSCD000

Ajoutez la ligne du gestionnaire de CD ROM que vous avez notée auparavant en supprimant l'attribut /D:####### et utilisez plutôt la ligne qui apparaît juste au-dessus, à savoir (/D:MSCD000).

f) Puis ajoutez la ligne suivante dans la seconde boîte de dialogue, qui correspond fichier **AUTOEXEC.BAT** utilisé lorsque Windows® 95 redémarre:

C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:MSCD000

g) Cliquez sur **OK** pour refermer la fenêtre puis cliquez à nouveau sur **OK** pour retourner sur votre nouvelle icône.

h) Pour utiliser votre nouvelle icône, il vous suffit de double-cliquer dessus. Une boîte de dialogue apparaît pour vous prévenir que vous entrez en mode MS-DOS. Validez votre choix. Windows® 95 se referme et l'ordinateur redémarre en mode MS-DOS. Vous pouvez à présent continuer l'installation et commencer à jouer en suivant les instructions fournies dans le manuel du jeu.

3. SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES DE SON

Si vous rencontrez des problèmes avec votre carte son, vérifiez tout d'abord que vous disposez des gestionnaires de périphériques qui conviennent et qu'ils sont chargés dans vos fichiers **CONFIG.SYS** et si possible **AUTOEXEC.BAT**. En recommençant la démarche que vous avez suivie pour localiser votre gestionnaire de CD ROM, repérez les rubriques concernant votre carte son et recopiez-les soigneusement.

ASTUCE: Recherchez les mots-clés suivants: BLASTER, SOUND, SB.

Par exemple, les paramètres qui conviennent pour une Sound Blaster AWE 32 devraient ressembler à la ligne suivante:

SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6

SET SOUND=C:\SB16

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre ordinateur.

4. SI VOUS JOUEZ À LA SOURIS

Si le jeu nécessite l'utilisation de la souris, vous aurez aussi besoin d'un gestionnaire de souris sous DOS pour que celle-ci fonctionne. Généralement, ce gestionnaire est appellé MOUSE.COM et devrait se trouver dans le répertoire C:\MOUSE. Si c'est le cas, vous devrez ajouter la ligne suivante à votre fichier **AUTOEXEC.BAT: C:\MOUSE\MOUSE.COM** Si vous ne réussissez pas à localiser votre gestionnaire de souris sous DOS, reportez-vous à la documentation fournie avec la souris ou contactez votre revendeur ou le fabricant pour obtenir de plus amples informations.

MICROSOFT, WINDOWS 95 ET MS-DOS SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE MICROSOFT CORPORATION.